



## Manual de configuración de VOIP SIP Client for BlackBerry con el servicio de Netelip.

**Este manual explica como configurar la aplicación VOIP SIP Client for BlackBerry con el servicio de Netelip para realizar y recibir llamadas.**

### Paso 1

Regístrate en <http://www.netelip.com/>.

Al registrarte recibirás un correo electrónico con los datos de tu cuenta SIP (nombre de usuario, contraseña y dominio de nuestro servidor de voz).

### Paso 2


Descárgate la aplicación VOIP SIP Client for BlackBerry desde BlackBerry App World, abonando el importe correspondiente. Una vez finalizada la descarga le pedirá reiniciar la BlackBerry.

### Paso 3

Una vez iniciada la aplicación, ésta cargará un perfil demo preconfigurado de prueba.


### Paso 4

Creamos un nuevo perfil, pulsamos en el botón menú, accediendo a las siguientes opciones: “Preferences” – “Profiles”




[www.netelip.com](http://www.netelip.com)

Seleccionamos “Default”, y hacemos una copia del perfil, ya que el perfil por defecto no puede ser cambiado.



Renombramos el perfil “DefaultCopy” (lo borramos), escribiendo Netelip y guardamos este perfil pulsando la tecla retorno.




## Paso 5

Una vez guardado el perfil, pasamos a configurarlo, accediendo a “Setup” -> “Main settings”.



Y rellenamos la información que nos pide la aplicación



**My Name:** Un nombre cualquiera, por ejemplo Netelip.

**My ID:** Usuario SIP de tu cuenta Netelip.

**My Password:** Contraseña SIP de tu cuenta Netelip.

**My Domain:** sip.netelip.com

**My Proxy IP address:** sip.netelip.com

**Connection type (Wifi, 3G o cualquiera):** Tipo de conexión que queremos usar con la aplicación. Esto hará que cuando la aplicación esté conectada y haya cobertura de la conexión seleccionada todas las llamadas que hagamos saldrá por esa conexión. Elegir la que queremos utilizar.

## Paso 6

Para hacer llamadas con esta aplicación solo es necesario marcar o seleccionar el número de teléfono de la agenda y tener cobertura de Wifi o 3G, estar la aplicación registrada con el servidor Netelip y corriendo en segundo plano.

[www.netelip.com](http://www.netelip.com)